

Concetrator / Konzentrator startet nicht im IntusCom-Client

Fehlerbeschreibung	<p>Concetrator startet nicht im IntusCom-Client.</p> <p>In der Windows Ereignisanzeige kommt folgende Meldung: Unrecoverable runtime_error: wrong line in section in file conf\concentrator.ini</p> <p>Diese ist komplett leer.</p>
Ursache	<p>es kann nach Windows-Updates bzw. Installation von Virenschannern vorkommen, dass einige Konfigurationsdateien (Dateien mit der Endung .ini unter ... \PCS-Systemtechnik\Intuscom\conf) fälschlicherweise in Old-Dateien umbenannt und geleert werden.</p>
Lösung	<p>Bitte öffnen Sie die Datei concentrator.ini in dem besagten Ordner mit einem Texteditor. Wenn sich meine Vermutung bestätigt, dann wäre die Datei komplett leer. Dann schauen Sie in der Datei <i>concentrator.ini.old</i> nach, darin Daten vorhanden sind. Wenn Ja, dann können Sie diese Old-Datei in <i>concentrator.ini</i> umbenennen (dabei die leere Datei löschen).</p>
Info	